


При выводе на печать происходит смена принтера по умолчанию "Печатать на LPR" на ОС Altlinux P11

❗ ПРОБЛЕМА

При выводе на печать происходит смена принтера по умолчанию "Печатать на LPR" на ОС Altlinux P11



✅ РЕШЕНИЕ

Необходимо выполнить следующие действия для отключения строки "Печатать на LPR" (Line Printer Remote) в AltLinux Workstation 11:

1. Создать файл в
~/./config/gtk-3.0/settings.ini (на пользователя ;
chown user:user ~/./config/gtk-3.0/settings.ini

Или применить глобальную настройку на всех пользователей
создав файл в /etc/gtk-3.0/settings.ini

2. Добавить следующее содержимое в .ini файл:
[Settings]
gtk-print-backends=file,cups,pdf
#добавить и проверить командой
sudo echo -e "[Settings]ngtk-print-backends=file,cups,pdf" | sudo tee /etc/gtk-3.0/settings.ini

3. #после примененных изменений перезапустить компьютер немедленно.
sudo shutdown -r now

При текущей настройке из печати в 1С, автоматически выбирается принтер, который назначен по умолчанию для текущего пользователя, строка печати LPR исчезла, так же принтер по умолчанию автоматически выбирается и с других локальных приложений.